


Email Setup Outlook

miércoles, 8 de diciembre de 2021 12:57

1 Abrir archivo en la Aplicación de escritorio



2 Buscar la opción de "agregar Cuenta"



3 En la ventana de **Agregar cuenta**, va a estar seleccionado "cuenta de correo electrónico" Seleccionar "configuración manual o tipo de servidores adicionales" luego click en siguiente.

Agregar cuenta

Configuración automática de la cuenta
Configuración manual de una cuenta o conexión a otros tipos de servidores.

☐ Cuenta de correo electrónico

Su nombre:
Ejemplo: Yolanda Sánchez

Dirección de correo electrónico:
Ejemplo: yolanda@contoso.com

Contraseña:
Repita la contraseña:
Escriba la contraseña proporcionada por su proveedor de acceso a Internet.

☒ Configuración manual o tipos de servidores adicionales

< Atrás Siguiente > Cancelar

4 Después de darle siguiente los llevará a otra ventana, que se llama "**Elegir Servicio**", en la ventana seleccionar "**POP o IMAP**" después darle clic a siguiente

Agregar cuenta

Elegir servicio

☐ Servicio compatible con Outlook.com o Exchange ActiveSync
Conectarse a servicios como Outlook.com para obtener acceso al correo electrónico, el calendario, los contactos y las tareas

☒ POP o IMAP
Conectarse a una cuenta de correo electrónico de POP o IMAP

< Atrás Siguiente > Cancelar

5 Los llevan a una nueva pestaña, ahí hay que ponerle datos que se detallan en la siguiente imagen:

Agregar cuenta

Configuración de cuenta IMAP y POP
Especifique la configuración de servidor de correo para su cuenta.

Información sobre el usuario
Su nombre: administracion@guntechgt.
Dirección de correo electrónico: administracion@guntechgt.

Información del servidor
Tipo de cuenta: IMAP
Servidor de correo entrante: mail.hostedemail.com
Servidor de correo saliente (SMTP): mail.hostedemail.com

Información de inicio de sesión
Nombre de usuario: administracion@guntechgt.
Contraseña: *****
☒ Recordar contraseña
☐ Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Configuración de la cuenta de prueba
Le recomendamos que pruebe su cuenta para garantizar que las entradas son correctas.
Probar configuración de la cuenta ...
☒ Probar automáticamente la configuración de la cuenta al hacer clic en Siguiente

Correo para mantener sin conexión: Todo

Más configuraciones ...

< Atrás Siguiente > Cancelar

En las partes donde están los correos de **administracion@guntechgt.com**, van los correos que se van a utilizar en ese momento, en tipo de cuenta se muestra por defecto con POP3, cambiarlo a IMAP, en los servidores de entrada y salida de correo, va **mail.hostedemail.com**, y en contraseña, se utiliza la contraseña actual.

Después darle clic a "más Configuraciones" se abrirá una ventana llamada "**Configuración de correo electrónico de Internet**", en las opciones ir a avanzadas y colocar los datos que se detallan en la imagen:

The image shows a Windows-style dialog box titled "Configuración de correo electrónico de Internet". It has three tabs: "General", "Servidor de salida", and "Avanzadas", with "Avanzadas" currently selected. The dialog contains several configuration options:

- Números de puerto del servidor**:
 - Servidor de entrada (IMAP)**: A text box containing "993" and a button labeled "Usar predeterminados".
 - Usar el siguiente tipo de conexión cifrada:**: A dropdown menu showing "SSL".
 - Servidor de salida (SMTP)**: A text box containing "465".
 - Usar el siguiente tipo de conexión cifrada:**: A dropdown menu showing "SSL".
- Tiempo de espera del servidor**: A slider between "Corto" and "Largo 1 minuto", with the slider positioned towards "Corto".
- Carpetas**: A section with a label "Ruta de acceso de la carpeta raíz:" followed by an empty text box.
- Elementos enviados**: A checkbox labeled "No guardar copia de los elementos enviados", which is currently unchecked.
- Elementos eliminados**: Two checkboxes:
 - "Marcar elementos para su eliminación sin moverlos automáticamente" (unchecked). Below it, text reads: "Los elementos marcados para eliminación se eliminarán permanentemente al depurar los elementos del buzón de correo."
 - "Depurar elementos al cambiar de carpeta mientras se está en línea" (checked).

At the bottom right of the dialog are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

En servidor de entrada (IMAP) colocar el port: 993

Usar el tipo de conexión cifrada por defecto esta en ninguna, colocar SSL

Servidor de salida (SMTP) colocar el port: 465

Usar el tipo de conexión cifrada por defecto esta en ninguna, también colocarlo en SSL

Luego clic en aceptar y siguiente

Se abre otra ventana que se llama "**Configuración de la cuenta de prueba**" ahí hay que esperar a que cargué y luego darle a cerrar y finalizar.

Por ultimo ya podrán utilizar los correos en la app de Outlook

Correo en celular

miércoles, 8 de diciembre de 2021

12:30

Correo en Celular

1. Oprimir "Agregar Cuenta" y escribir la dirección de cuanta Ejemplo "administracion@guntechgt.com"
2. Ver avanzado y seleccionar IMAP
3. En servidor de correo entrante IMAP: colocar el nombre del host IMAP, el nombre es mail.hostedemail.com
4. En puerto que está a la par colocar 993
5. Seguridad dejarla en SSL
6. En nombre de usuario de IMAP tiene que ir la dirección de correo ejemplo "administracion@guntechgt.com"
7. En contraseña colocar la contraseña actual

Servidor de correo Saliente SMTP

1. Volver a poner el nombre de host SMPT mail.hostedemail.com
2. En puerto que está a la par colocar 465
3. Seguridad dejarla en SSL
4. En nombre de usuario colocar el email ejemplo "administracion@guntechgt.com"
5. En contraseña colocar la contraseña actual